


Lager- u. Artikelverwaltung AE WWS Lite

Teil 2/2: Nach dem Kauf - Software zur Vollversion freischalten


Wenn Sie die Demoversion in eine Vollversion umwandeln wollen – hier die notwendigen Schritte!

Wichtig: Sie müssen nichts deinstallieren oder neu gestalten, sondern einfach die nach dem Kauf gelieferten Daten in Ihre vorhandenen Verzeichnisse überspielen.

Auf den folgenden Seiten wird erklärt, wie es geht!



Lizenzdatei im Programmverzeichnis speichern




Sie erhalten von uns eine Datei REGLICENSE.DAT. Diese Registrierungsdatei enthält Ihre Kundeninformationen und Informationen, welche Module Sie freigeschaltet haben.

REGLICENSE.DAT muss in das Programmverzeichnis (= das Verzeichnis in dem AE WWS Lite installiert wurde) gespeichert werden! Evtl benötigen Sie hierfür Administratorrechte!

Am einfachsten: kopieren Sie die Datei reglicense.DAT aus der Mail auf Ihren Computer, z.B. im Verzeichnis Dokumente. Verwenden Sie den Windows Explorer, um die Datei aus diesem Verzeichnis in das Programmverzeichnis zu kopieren!

Freischaltung. Seriennummer eingeben!

The screenshot shows a software window titled 'AE WWS Lite LOGIN DE 2.06.604'. It has a 'Login Data' tab. Under this tab, there are two input fields: 'Benutzer' (User) containing 'hju' and 'Computer' containing 'HP450G6-2019'. To the right of these fields is a large green circular button labeled 'Start' and a smaller button labeled 'ESC'. Below the 'Login Data' tab is a 'Produkt ID' tab. Under this tab, there is a yellow rectangular input field for the product ID, and below it is a button labeled 'ID speichern' (Save ID).

Sie erhalten von uns eine Seriennummer!

Seriennummer – Aufbau: Üblicherweise finden Sie die Seriennummer auf dem Lieferschein! Es handelt sich um eine Kombination aus 4 Ziffern/Textblöcken, getrennt durch Bindestrich, Beispiel (Muster): 9309-938a3jd8A-j349dj5-3439AC3. Bitte die komplette Zeichenfolge incl. Der Bindestriche eingeben!

Starten Sie die Software und geben im Feld Produkt ID die Seriennummer ein.


Bestätigen Sie die Eingabe mit dem ID SPEICHERN Button **direkt unterhalb Seriennummer!!!!**

Sie erhalten sofort eine Meldung, ob die Seriennummer akzeptiert wird oder nicht.


Direkt nach Eingabe der Seriennummer




Eingabe der Seriennummer war OK!
Sie können normal mit dem Programm arbeiten.



Eingabe war fehlerhaft. Seriennummer falsch!
Programm neu starten und neu eingeben.




Programmstart mit richtiger Seriennummer




Wenn die Seriennummer einmalig richtig eingegeben wurde (!), wird sie bei weiteren (zukünftigen) Programmstarts NICHT mehr nachgefragt! Der Kasten zur Eingabe der Seriennummer ist verschwunden!

Fertig! Ihre Software ist nun freigeschaltet!




Updates and Release Nummern



Mit der Seriennummer erwerben Sie das Recht das Programm mit einem Release Softwarestand zu verwenden. Eine Releasenummer ist die zweite Ziffernfolge in der Versionsnummer, also z.B. 2.05.011 = Programmversion 2, Release 05, lfd Nummer im Release 011.

Mit Ihrer Seriennummern können Sie alle lfd. Nummern vom Release 03 verwenden – aber keine aus vorherigen oder nachfolgenden Nummernkreisen. Wenn Sie eine neue Version aus dem Internet laden, achten Sie darauf, dass diese zum gekauften Release passt – ansonsten arbeitet die neue Version als Demoversion und Sie müssen erst eine neue Seriennummer anfragen und einspielen!

Wir empfehlen dringend die Setup Datei der Software zu sichern, damit Sie Ihnen für zukünftige Rechnerwechsel oder Installationen zur Verfügung steht!



Module prüfen

INFO Center: Module-Check / Serial No

Check Serial No Check Module Edit Last Files Delete Serial No

RegLicense.DAT / Benutzerverwaltung

AE WWS Lite Perfect Lager - V 2.06. 22.09.25

Module	ON
Abgang	<input checked="" type="checkbox"/>
AutoSave	<input checked="" type="checkbox"/>
Barcode Print	<input type="checkbox"/>
Bestellung	<input checked="" type="checkbox"/>
BestandsCheck	<input checked="" type="checkbox"/>
Benutzerverwaltung	<input checked="" type="checkbox"/>
BigData / TopList	<input type="checkbox"/>
Externe Daten	<input checked="" type="checkbox"/>
External Process	<input checked="" type="checkbox"/>
Inventur	<input checked="" type="checkbox"/>
Lagerwerte	<input checked="" type="checkbox"/>
Stücklisten	<input checked="" type="checkbox"/>
Kasse / Verkauf	<input type="checkbox"/>
Quick Select / Schnellwahl	<input checked="" type="checkbox"/>
Special Version	<input type="checkbox"/>
SQL Version	<input checked="" type="checkbox"/>
Schnellbuchen / Pick List	<input checked="" type="checkbox"/>
Umlagerung	<input checked="" type="checkbox"/>
WebViewer	<input type="checkbox"/>

Serial NO

FB08-????????-QJ15QJF49-2006003

Test1 OK: Serial ID File Found

Test2 OK: Serial ID Values Read

Test3 OK: Serial ID Values Math Module

Test4 OK: Computer Name Checked

SOLL: HP450G6-2019

IST: HP450G6-2019

Active:

Version: Rev: DE 2.06.604

Database Mode: XML

Current User: hjw

Max User (SQL only): 0

Exit

Files + Locations

	Path / Name
Database:	C:\Users\hjlw\Documents\AE-WWSLite\data\muster.xml
Database Location:	C:\Users\hjlw\Documents\AE-WWSLite\data
Backup Location:	C:\Users\hjlw\Documents
INI Control File:	C:\Users\hjlw\Documents\AE-WWSLite\data\muster.xml.ini
Service Location:	C:\Users\hjlw\AppData\Roaming\AESYSTEME\www-lite5-v17\1.0.0.0
Program Location:	C:\Users\hjlw\source\repos\www-lite5-v17-2.xx\bin\Debug
TEMP Location:	C:\Users\hjlw\AppData\Local\Temp\
Reglicense:	reglicense.dat

Locations:

START Windows Explorer

Unter Info : Module Check können Sie final prüfen, ob alles richtig freigeschaltet wurde. Auf der linken Seite sehen Sie den Text aus der Reglicense.DAT Datei, im schwarzen Fenster wird dargestellt, ob die Seriennummer richtig gespeichert und erkannt wurde. Wenn Sie Probleme haben, sollten Sie uns einen Screen Shot dieses Fensters sehen – bitte in lesbarer Größe.

Sonderfall bei Upgrade: Benutzerverwaltung!

Benutzerverwaltung

User

superuser

Password

Add User

Del User

User Rights

User Settings

OK

Benutzerliste

6

von 6

User	Role	Rights
superuser	Read Write	
hju	Read Write	101 301 401 501 560 950 HIST
mary	Read Write	101 201 950
karlus	Read Only	
Einkauf	Read Write	501 560 BIGDATA HIST
Lager	Read Write	101 201 301 401 560 HIST

Benutzerrechte

Type	Module	Aktive
101	Abgang	<input checked="" type="checkbox"/>
201	Zugang	<input checked="" type="checkbox"/>
301	Inventur	<input checked="" type="checkbox"/>
401	Umlagerung	<input checked="" type="checkbox"/>
501	Bestellung	<input type="checkbox"/>
551	Kasse / Verkauf	<input type="checkbox"/>
560	Schnellbuchen / Pick List	<input checked="" type="checkbox"/>
950	Externe Daten	<input type="checkbox"/>
BIGDATA	BigData / TopList	<input type="checkbox"/>
DELADD	Del / Add	<input type="checkbox"/>
DTL	Details Support	<input type="checkbox"/>
HIST	Buchungs Historie	<input checked="" type="checkbox"/>
PARTLST	Stücklisten	<input type="checkbox"/>
SET	Settings Support	<input type="checkbox"/>
WEBVWR	Web Viewer	<input type="checkbox"/>

Update Values

* Änderungen erfordern Neustart der Software!

C:\Users\hju\Documents\AE-WWSLite\data\muster.xml

Wenn Sie bereits eine alte Version der Software verwenden und die Benutzerverwaltung aktiviert haben, kann es vorkommen, dass bestimmte Module gesperrt sind. Sie müssen in der Benutzerverwaltung die Rechte für einzelne Benutzer prüfen und ggfs neu anpassen. Sie auch Handbuch → Benutzerverwaltung im Dok Center.

AE WWS Lite im Web



Webseite mit Infos und Details:

<https://www.terminal-systems.de/wp/lager1/lagerverwaltung-aktuell/>

Kostenfreie Version zum Probieren und Testen:

<https://www.terminal-systems.de/wp/lager1/lagerverwaltung-aktuell/lagerverwaltung-software-download/>